


操作説明書

Live Production Suite シリーズ プラグインソフトウェア EXT_Panel_IP



目次

1. はじめに.....	3
1.1. 概要.....	3
1.2. プラグインソフトウェアの登録・起動	3
2. 設定.....	4
2.1. 準備.....	4
2.2. 外部パネルの設定	4
2.3. プラグインメニュー画面について.....	4
3. 付録：バス ID, ソース ID.....	5
3.1. ID の種類	5
バス ID (1)	6
バス ID (2)	7
ソース ID (1)	8
ソース ID (2)	9
ソース ID (3)	10
拡張バス ID (1)	11
拡張バス ID (2)	12
拡張バス ID (3)	13
拡張ソース ID (1)	14
拡張ソース ID (2)	15
拡張ソース ID (3)	16

1. はじめに

1.1. 概要

EXT_PANEL_IP は、Live Production Suite シリーズで動作するプラグインソフトウェアです。本プラグインソフトウェアをインストールすると、IP ネットワークを介して接続した外部パネル(*)から以下の操作を行うことができます。

- ・ 各バスのソース選択
- ・ ビデオトランジションの実行
- ・ マクロメモリーの再生
- ・ ショットメモリーの再生

(*)LAWO 社製 LBP シリーズに対応しています。LBP シリーズの設定や操作について、詳しくはLAWO 社へお問合せ下さい。

1.2. プラグインソフトウェアの登録・起動

トップメニューの<PLUG IN>ボタン→[PLUGIN Maint]→[Configuration]/[Load]タブで、プラグインソフトウェアの登録、削除、及び起動の設定を行います。詳しくは、「Live Production Suite シリーズ 取扱いガイド」を御参照ください。

注意事項：

- 1) 1つのメインフレームに複数のプラグインソフトウェアがインストールされている場合は、ポート番号が重複しないようにしてください。ポート番号が重複していると、正しく動作しない場合があります。
- 2) Live Production Suite が起動したのち、外部パネルを起動してください。

2. 設定

2.1. 準備

外部パネルを、各ユニットの<LAN1>端子と、外部機器を LAN ケーブルで GbE 対応ハブを介して接続します。1つのプラグインで最大20台の外部パネルを接続可能です。複数の外部パネルを接続する場合は HUB を経由して接続します。

2.2. 外部パネルの設定

メインフレーム AV-HS60U1/AV-HS60U2 の下記設定を確認し、接続する外部パネルに設定を行って下さい。

- ・ トップメニューの<SYS>ボタン-[SYSTEM]-[Network]タブ-[Network]コラム
本コラムの[IP Address]項目に設定されたアドレス値を、外部パネルが制御対象とする機器の IP アドレスとして設定します。
- ・ トップメニューの<PLUG IN>ボタン-[Plugin #-#]-[EXT_PANEL_IP]タブ-[Port No]コラム
本コラムの[Port No]項目に設定されたポート番号を、外部パネルが制御対象とする機器のポート番号として設定します。

その他、接続しているネットワーク環境に応じて、サブネットマスクやデフォルトゲートウェイの設定を行って下さい。

※) 上記を LBP シリーズに設定する方法について、詳しくは LAWCO 社にお問合せください。

2.3. プラグインメニュー画面について

トップメニューの<PLUG IN>ボタン-[Plugin #-#]-[EXT_PANEL_IP]タブを開きます。

- 1) [Info]コラム-[Target]
動作対象とする機器を表示します。本プラグインソフトウェアでは、AV-LSx10 と表示します。
- 2) [Port No]
本プラグインソフトウェアが使用する受信ポート番号を設定します。
設定可能範囲：62000～65535
初期値：62010
- 3) SMEM Recall1/SMEM Recall2
外部パネル操作によりショットメモリー再生を行うときの再生対象を設定します。

3. 付録：バス ID, ソース ID

外部パネルで操作を行うと、バス(Destination)に対してソースを指定するクロスポイント設定コマンドが発行されます。本プラグインソフトウェアは、外部パネルからクロスポイント設定コマンドを受信すると、コマンド内で指定されたバスとソースの組合わせに応じて、ソースの選択やビデオトランジションの実行を行います。

本節では、本プラグインソフトウェアが、各バス、各ソースを特定するために使用する ID (番号) について記載します。

3.1. ID の種類

ID は、大きく分けて以下の 2 種類が存在します。

1) 通常のバス ID、ソース ID

スイッチャーの内部バス (ME1PGM, AUX1 など) と、スイッチャーのソース (SDI IN1, CBGD1, STILL1-V など) を指定する ID です。

1～512 の範囲の番号を使用します。

2) 拡張バス ID、拡張ソース ID

ビデオトランジションやマクロメモリー、ショットメモリーの再生に用いる ID です。

本プラグインソフトウェアは、バスとソースに対して同じ拡張 ID が指定されたクロスポイント設定コマンドを受信すると、対応する機能を実行します。

例えば、ME1 AUTO バス (ID:522) に対して、ME1 AUTO ソース (ID:522) を指定するコマンドを受信すると、ME1 で AUTO トランジションが実行されます。

513～1023 の範囲の番号を使用します。

実行可能な動作	指定するバス、ソース
ME のキートランジション	ME1 KEY1 TRNS ~ ME2 KEY4 TRNS
ME のキートランジション (CUT)	ME1 KEY1 CUT ~ ME2 KEY4 CUT
ME の AUTO トランジション	ME1 AUTO ~ ME2 AUTO
ME の CUT トランジション	ME1 CUT ~ ME2 CUT
DSK のトランジション	DSK1 TRNS ~ DSK2 TRNS
DSK のトランジション (CUT)	DSK1 CUT ~ DSK2 CUT
マクロレジスタメモリーの再生	MACROPLAY1-1 ~ MACROPLAY9-9
ショットメモリーレジスタメモリーの再生	SHOTPLAY1-1 ~ SHOTPLAY9-9

※) LBP シリーズの各ボタン操作に ID を割り付ける方法について、詳しくは LAWO 社にお問合せください。

バス ID (1)

-: 未使用のID

ID	バス	ID	バス	ID	バス	ID	バス
1	ME1PGM	33	-	65	-	97	DSK1-F
2	ME1PVW	34	-	66	-	98	DSK1-S
3	ME1KEY1-F	35	-	67	-	99	DSK2-F
4	ME1KEY1-S	36	-	68	-	100	DSK2-S
5	ME1KEY2-F	37	-	69	-	101	-
6	ME1KEY2-S	38	-	70	-	102	-
7	ME1KEY3-F	39	-	71	-	103	-
8	-	40	-	72	-	104	-
9	ME1KEY4-F	41	-	73	-	105	-
10	-	42	-	74	-	106	-
11	-	43	-	75	-	107	-
12	-	44	-	76	-	108	-
13	ME2PGM	45	-	77	-	109	-
14	ME2PVW	46	-	78	-	110	-
15	ME2KEY1-F	47	-	79	-	111	-
16	ME2KEY1-S	48	-	80	-	112	-
17	ME2KEY2-F	49	-	81	-	113	AUX1
18	ME2KEY2-S	50	-	82	-	114	AUX2
19	ME2KEY3-F	51	-	83	-	115	AUX3
20	-	52	-	84	-	116	AUX4
21	ME2KEY4-F	53	-	85	-	117	AUX5
22	-	54	-	86	-	118	AUX6
23	-	55	-	87	-	119	AUX7
24	-	56	-	88	-	120	AUX8
25	-	57	-	89	-	121	AUX9
26	-	58	-	90	-	122	AUX10
27	-	59	-	91	-	123	AUX11
28	-	60	-	92	-	124	AUX12
29	-	61	-	93	-	125	AUX13
30	-	62	-	94	-	126	AUX14
31	-	63	-	95	-	127	AUX15
32	-	64	-	96	-	128	AUX16

バス ID (2)

-: 未使用の ID

ID	バス	ID	バス	ID	バス	ID	バス
129	-	161	MV1-9	193	-	225	-
130	-	162	MV1-10	194	-	226	-
131	-	163	MV1-11	195	-	227	-
132	-	164	MV1-12	196	-	228	-
133	-	165	MV1-13	197	-	229	-
134	-	166	MV1-14	198	-	230	-
135	-	167	MV1-15	199	-	231	-
136	-	168	MV1-16	200	-	232	-
137	-	169	MV2-1	201	-	233	-
138	-	170	MV2-2	202	-	234	-
139	-	171	MV2-3	203	-	235	-
140	-	172	MV2-4	204	-	236	-
141	-	173	MV2-5	205	-	237	-
142	-	174	MV2-6	206	-	238	-
143	-	175	MV2-7	207	-	239	-
144	-	176	MV2-8	208	-	240	-
145	-	177	MV2-9	209	-	241	-
146	-	178	MV2-10	210	-	242	-
147	-	179	MV2-11	211	-	243	-
148	-	180	MV2-12	212	-	244	-
149	-	181	MV2-13	213	-	245	-
150	VMEM-V	182	MV2-14	214	-	246	-
151	VMEM-K	183	MV2-15	215	-	247	-
152	-	184	MV2-16	216	-	248	-
153	MV1-1	185	-	217	-	249	-
154	MV1-2	186	-	218	-	250	-
155	MV1-3	187	-	219	-	251	-
156	MV1-4	188	-	220	-	252	-
157	MV1-5	189	-	221	-	253	-
158	MV1-6	190	-	222	-	254	-
159	MV1-7	191	-	223	-	...	-
160	MV1-8	192	-	224	-	512	-

ソース ID (1)

-: 未使用のID

ID	ソース	ID	ソース	ID	ソース	ID	ソース
1	SDI IN1	33	-	65	-	97	-
2	SDI IN2	34	-	66	-	98	-
3	SDI IN3	35	-	67	-	99	-
4	SDI IN4	36	-	68	-	100	-
5	SDI IN5	37	-	69	-	101	-
6	SDI IN6	38	-	70	-	102	-
7	SDI IN7	39	-	71	-	103	-
8	SDI IN8	40	-	72	-	104	-
9	SDI IN9	41	-	73	-	105	-
10	SDI IN10	42	-	74	-	106	-
11	SDI IN11	43	-	75	-	107	-
12	SDI IN12	44	-	76	-	108	-
13	SDI IN13	45	-	77	-	109	-
14	SDI IN14	46	-	78	-	110	-
15	SDI IN15	47	-	79	-	111	-
16	SDI IN16	48	-	80	-	112	-
17	SDI IN17	49	-	81	-	113	-
18	SDI IN18	50	-	82	-	114	-
19	SDI IN19	51	-	83	-	115	-
20	SDI IN20	52	-	84	-	116	-
21	-	53	-	85	-	117	-
22	-	54	-	86	-	118	-
23	-	55	-	87	-	119	-
24	-	56	-	88	-	120	-
25	-	57	-	89	-	121	-
26	-	58	-	90	-	122	-
27	-	59	-	91	-	123	-
28	-	60	-	92	-	124	-
29	-	61	-	93	-	125	-
30	-	62	-	94	-	126	-
31	-	63	-	95	-	127	-
32	-	64	-	96	-	128	-

ソース ID (2)

-: 未使用のID

ID	ソース	ID	ソース	ID	ソース	ID	ソース
129	-	161	-	193	-	225	-
130	-	162	-	194	-	226	-
131	-	163	-	195	-	227	AUX1
132	-	164	-	196	-	228	AUX2
133	-	165	MV1	197	-	229	AUX3
134	-	166	MV2	198	-	230	AUX4
135	-	167	-	199	-	231	AUX5
136	-	168	-	200	-	232	AUX6
137	-	169	ME1PGM	201	DSK-PGM1	233	AUX7
138	-	170	ME1PVW	202	DSK-PGM2	234	AUX8
139	-	171	ME1CLN	203	DSK-PVW1	235	AUX9
140	-	172	ME1KEYPVW	204	DSK-PVW2	236	AUX10
141	-	173	ME2PGM	205	-	237	AUX11
142	-	174	ME2PVW	206	-	238	AUX12
143	-	175	ME2CLN	207	-	239	AUX13
144	-	176	ME2KEYPVW	208	-	240	AUX14
145	CBGD1	177	-	209	DSK-EXT1-1	241	AUX15
146	CBGD2	178	-	210	DSK-EXT1-2	242	AUX16
147	CBAR	179	-	211	DSK-EXT2-1	243	-
148	BLACK	180	-	212	DSK-EXT2-2	244	-
149	STILL1-V	181	-	213	-	245	-
150	STILL1-K	182	-	214	-	246	-
151	STILL2-V	183	-	215	-	247	-
152	STILL2-K	184	-	216	-	248	-
153	-	185	-	217	-	249	-
154	-	186	-	218	-	250	-
155	-	187	-	219	-	251	CLOCK
156	-	188	-	220	-	252	IP IN1
157	CLIP1-V	189	-	221	-	253	IP IN2
158	CLIP1-K	190	-	222	-	254	IP IN3
159	CLIP2-V	191	-	223	-	255	IP IN4
160	CLIP2-K	192	-	224	-	256	IP IN5

ソース ID (3)

-: 未使用のID

ID	ソース	ID	ソース	ID	ソース	ID	ソース
257	IP IN6	289	-	321	-	353	-
258	IP IN7	290	-	322	-	354	-
259	IP IN8	291	-	323	-	355	-
260	-	292	-	324	-	356	-
261	-	293	-	325	-	357	-
262	-	294	-	326	-	358	-
263	-	295	-	327	-	359	-
264	-	296	-	328	-	360	-
265	-	297	-	329	-	361	-
266	-	298	-	330	-	362	-
267	-	299	-	331	-	363	-
268	-	300	-	332	-	364	-
269	-	301	-	333	-	365	-
270	-	302	-	334	-	366	-
271	-	303	-	335	-	367	-
272	-	304	-	336	-	368	-
273	-	305	-	337	-	369	-
274	-	306	-	338	-	370	-
275	-	307	-	339	-	371	-
276	-	308	-	340	-	372	-
277	-	309	-	341	-	373	-
278	-	310	-	342	-	374	-
279	-	311	-	343	-	375	-
280	-	312	-	344	-	376	-
281	-	313	-	345	-	377	-
282	-	314	-	346	-	378	-
283	-	315	-	347	-	379	-
284	-	316	-	348	-	380	-
285	-	317	-	349	-	381	-
286	-	318	-	350	-	382	-
287	-	319	-	351	-	...	-
288	-	320	-	352	-	553	-

拡張バス ID (1)

-: 未使用のID

ID	バス	ID	バス	ID	バス	ID	バス
513	-	545	-	577	-	609	-
514	ME1 KEY1 AUTO	546	-	578	-	610	MACROPLAY1-1
515	ME1 KEY2 AUTO	547	-	579	-	611	MACROPLAY1-2
516	ME1 KEY3 AUTO	548	-	580	-	612	MACROPLAY1-3
517	ME1 KEY4 AUTO	549	-	581	-	613	MACROPLAY1-4
518	ME1 KEY1 CUT	550	-	582	-	614	MACROPLAY1-5
519	ME1 KEY2 CUT	551	-	583	-	615	MACROPLAY1-6
520	ME1 KEY3 CUT	552	-	584	-	616	MACROPLAY1-7
521	ME1 KEY4 CUT	553	-	585	-	617	MACROPLAY1-8
522	ME1 BKGD AUTO	554	-	586	-	618	MACROPLAY1-9
523	ME1 BKGD CUT	555	-	587	-	619	-
524	ME2 KEY1 AUTO	556	-	588	-	620	MACROPLAY2-1
525	ME2 KEY2 AUTO	557	-	589	-	621	MACROPLAY2-2
526	ME2 KEY3 AUTO	558	-	590	-	622	MACROPLAY2-3
527	ME2 KEY4 AUTO	559	-	591	-	623	MACROPLAY2-4
528	ME2 KEY1 CUT	560	-	592	-	624	MACROPLAY2-5
529	ME2 KEY2 CUT	561	-	593	-	625	MACROPLAY2-6
530	ME2 KEY3 CUT	562	-	594	DSK1 AUTO	626	MACROPLAY2-7
531	ME2 KEY4 CUT	563	-	595	DSK2 AUTO	627	MACROPLAY2-8
532	ME2 BKGD AUTO	564	-	596	-	628	MACROPLAY2-9
533	ME2 BKGD CUT	565	-	597	-	629	-
534	-	566	-	598	DSK1 CUT	630	MACROPLAY3-1
535	-	567	-	599	DSK2 CUT	631	MACROPLAY3-2
536	-	568	-	600	-	632	MACROPLAY3-3
537	-	569	-	601	-	633	MACROPLAY3-4
538	-	570	-	602	-	634	MACROPLAY3-5
539	-	571	-	603	-	635	MACROPLAY3-6
540	-	572	-	604	-	636	MACROPLAY3-7
541	-	573	-	605	-	637	MACROPLAY3-8
542	-	574	-	606	-	638	MACROPLAY3-9
543	-	575	-	607	-	639	-
544	-	576	-	608	-	640	MACROPLAY4-1

拡張バス ID (2)

-: 未使用のID

ID	バス	ID	バス	ID	バス	ID	バス
641	MACROPLAY4-2	673	MACROPLAY7-4	705	-	737	SHOTPLAY3-8
642	MACROPLAY4-3	674	MACROPLAY7-5	706	-	738	SHOTPLAY3-9
643	MACROPLAY4-4	675	MACROPLAY7-6	707	-	739	-
644	MACROPLAY4-5	676	MACROPLAY7-7	708	-	740	SHOTPLAY4-1
645	MACROPLAY4-6	677	MACROPLAY7-8	709	-	741	SHOTPLAY4-2
646	MACROPLAY4-7	678	MACROPLAY7-9	710	SHOTPLAY1-1	742	SHOTPLAY4-3
647	MACROPLAY4-8	679	-	711	SHOTPLAY1-2	743	SHOTPLAY4-4
648	MACROPLAY4-9	680	MACROPLAY8-1	712	SHOTPLAY1-3	744	SHOTPLAY4-5
649	-	681	MACROPLAY8-2	713	SHOTPLAY1-4	745	SHOTPLAY4-6
650	MACROPLAY5-1	682	MACROPLAY8-3	714	SHOTPLAY1-5	746	SHOTPLAY4-7
651	MACROPLAY5-2	683	MACROPLAY8-4	715	SHOTPLAY1-6	747	SHOTPLAY4-8
652	MACROPLAY5-3	684	MACROPLAY8-5	716	SHOTPLAY1-7	748	SHOTPLAY4-9
653	MACROPLAY5-4	685	MACROPLAY8-6	717	SHOTPLAY1-8	749	-
654	MACROPLAY5-5	686	MACROPLAY8-7	718	SHOTPLAY1-9	750	SHOTPLAY5-1
655	MACROPLAY5-6	687	MACROPLAY8-8	719	-	751	SHOTPLAY5-2
656	MACROPLAY5-7	688	MACROPLAY8-9	720	SHOTPLAY2-1	752	SHOTPLAY5-3
657	MACROPLAY5-8	689	-	721	SHOTPLAY2-2	753	SHOTPLAY5-4
658	MACROPLAY5-9	690	MACROPLAY9-1	722	SHOTPLAY2-3	754	SHOTPLAY5-5
659	-	691	MACROPLAY9-2	723	SHOTPLAY2-4	755	SHOTPLAY5-6
660	MACROPLAY6-1	692	MACROPLAY9-3	724	SHOTPLAY2-5	756	SHOTPLAY5-7
661	MACROPLAY6-2	693	MACROPLAY9-4	725	SHOTPLAY2-6	757	SHOTPLAY5-8
662	MACROPLAY6-3	694	MACROPLAY9-5	726	SHOTPLAY2-7	758	SHOTPLAY5-9
663	MACROPLAY6-4	695	MACROPLAY9-6	727	SHOTPLAY2-8	759	-
664	MACROPLAY6-5	696	MACROPLAY9-7	728	SHOTPLAY2-9	760	SHOTPLAY6-1
665	MACROPLAY6-6	697	MACROPLAY9-8	729	-	761	SHOTPLAY6-2
666	MACROPLAY6-7	698	MACROPLAY9-9	730	SHOTPLAY3-1	762	SHOTPLAY6-3
667	MACROPLAY6-8	699	-	731	SHOTPLAY3-2	763	SHOTPLAY6-4
668	MACROPLAY6-9	700	-	732	SHOTPLAY3-3	764	SHOTPLAY6-5
669	-	701	-	733	SHOTPLAY3-4	765	SHOTPLAY6-6
670	MACROPLAY7-1	702	-	734	SHOTPLAY3-5	766	SHOTPLAY6-7
671	MACROPLAY7-2	703	-	735	SHOTPLAY3-6	767	SHOTPLAY6-8
672	MACROPLAY7-3	704	-	736	SHOTPLAY3-7	768	SHOTPLAY6-9

拡張バス ID (3)

-: 未使用のID

ID	バス	ID	バス	ID	バス	ID	バス
769	-	801	-	833	-	865	-
770	SHOTPLAY7-1	802	-	834	-	866	-
771	SHOTPLAY7-2	803	-	835	-	867	-
772	SHOTPLAY7-3	804	-	836	-	868	-
773	SHOTPLAY7-4	805	-	837	-	869	-
774	SHOTPLAY7-5	806	-	838	-	870	-
775	SHOTPLAY7-6	807	-	839	-	871	-
776	SHOTPLAY7-7	808	-	840	-	872	-
777	SHOTPLAY7-8	809	-	841	-	873	-
778	SHOTPLAY7-9	810	-	842	-	874	-
779	-	811	-	843	-	875	-
780	SHOTPLAY8-1	812	-	844	-	876	-
781	SHOTPLAY8-2	813	-	845	-	877	-
782	SHOTPLAY8-3	814	-	846	-	878	-
783	SHOTPLAY8-4	815	-	847	-	879	-
784	SHOTPLAY8-5	816	-	848	-	880	-
785	SHOTPLAY8-6	817	-	849	-	881	-
786	SHOTPLAY8-7	818	-	850	-	882	-
787	SHOTPLAY8-8	819	-	851	-	883	-
788	SHOTPLAY8-9	820	-	852	-	884	-
789	-	821	-	853	-	885	-
790	SHOTPLAY9-1	822	-	854	-	886	-
791	SHOTPLAY9-2	823	-	855	-	887	-
792	SHOTPLAY9-3	824	-	856	-	888	-
793	SHOTPLAY9-4	825	-	857	-	889	-
794	SHOTPLAY9-5	826	-	858	-	890	-
795	SHOTPLAY9-6	827	-	859	-	891	-
796	SHOTPLAY9-7	828	-	860	-	892	-
797	SHOTPLAY9-8	829	-	861	-	893	-
798	SHOTPLAY9-9	830	-	862	-	...	-
799	-	831	-	863	-	1023	-
800	-	832	-	864	-		-

拡張ソース ID (1)

-: 未使用のID

ID	ソース	ID	ソース	ID	ソース	ID	ソース
513	-	545	-	577	-	609	-
514	ME1 KEY1 AUTO	546	-	578	-	610	MACROPLAY1-1
515	ME1 KEY2 AUTO	547	-	579	-	611	MACROPLAY1-2
516	ME1 KEY3 AUTO	548	-	580	-	612	MACROPLAY1-3
517	ME1 KEY4 AUTO	549	-	581	-	613	MACROPLAY1-4
518	ME1 KEY1 CUT	550	-	582	-	614	MACROPLAY1-5
519	ME1 KEY2 CUT	551	-	583	-	615	MACROPLAY1-6
520	ME1 KEY3 CUT	552	-	584	-	616	MACROPLAY1-7
521	ME1 KEY4 CUT	553	-	585	-	617	MACROPLAY1-8
522	ME1 BKGD AUTO	554	-	586	-	618	MACROPLAY1-9
523	ME1 BKGD CUT	555	-	587	-	619	-
524	ME2 KEY1 AUTO	556	-	588	-	620	MACROPLAY2-1
525	ME2 KEY2 AUTO	557	-	589	-	621	MACROPLAY2-2
526	ME2 KEY3 AUTO	558	-	590	-	622	MACROPLAY2-3
527	ME2 KEY4 AUTO	559	-	591	-	623	MACROPLAY2-4
528	ME2 KEY1 CUT	560	-	592	-	624	MACROPLAY2-5
529	ME2 KEY2 CUT	561	-	593	-	625	MACROPLAY2-6
530	ME2 KEY3 CUT	562	-	594	DSK1 AUTO	626	MACROPLAY2-7
531	ME2 KEY4 CUT	563	-	595	DSK2 AUTO	627	MACROPLAY2-8
532	ME2 BKGD AUTO	564	-	596	-	628	MACROPLAY2-9
533	ME2 BKGD CUT	565	-	597	-	629	-
534	-	566	-	598	DSK1 CUT	630	MACROPLAY3-1
535	-	567	-	599	DSK2 CUT	631	MACROPLAY3-2
536	-	568	-	600	-	632	MACROPLAY3-3
537	-	569	-	601	-	633	MACROPLAY3-4
538	-	570	-	602	-	634	MACROPLAY3-5
539	-	571	-	603	-	635	MACROPLAY3-6
540	-	572	-	604	-	636	MACROPLAY3-7
541	-	573	-	605	-	637	MACROPLAY3-8
542	-	574	-	606	-	638	MACROPLAY3-9
543	-	575	-	607	-	639	-
544	-	576	-	608	-	640	MACROPLAY4-1

拡張ソース ID (2)

-: 未使用のID

ID	ソース	ID	ソース	ID	ソース	ID	ソース
641	MACROPLAY4-2	673	MACROPLAY7-4	705	-	737	SHOTPLAY3-8
642	MACROPLAY4-3	674	MACROPLAY7-5	706	-	738	SHOTPLAY3-9
643	MACROPLAY4-4	675	MACROPLAY7-6	707	-	739	-
644	MACROPLAY4-5	676	MACROPLAY7-7	708	-	740	SHOTPLAY4-1
645	MACROPLAY4-6	677	MACROPLAY7-8	709	-	741	SHOTPLAY4-2
646	MACROPLAY4-7	678	MACROPLAY7-9	710	SHOTPLAY1-1	742	SHOTPLAY4-3
647	MACROPLAY4-8	679	-	711	SHOTPLAY1-2	743	SHOTPLAY4-4
648	MACROPLAY4-9	680	MACROPLAY8-1	712	SHOTPLAY1-3	744	SHOTPLAY4-5
649	-	681	MACROPLAY8-2	713	SHOTPLAY1-4	745	SHOTPLAY4-6
650	MACROPLAY5-1	682	MACROPLAY8-3	714	SHOTPLAY1-5	746	SHOTPLAY4-7
651	MACROPLAY5-2	683	MACROPLAY8-4	715	SHOTPLAY1-6	747	SHOTPLAY4-8
652	MACROPLAY5-3	684	MACROPLAY8-5	716	SHOTPLAY1-7	748	SHOTPLAY4-9
653	MACROPLAY5-4	685	MACROPLAY8-6	717	SHOTPLAY1-8	749	-
654	MACROPLAY5-5	686	MACROPLAY8-7	718	SHOTPLAY1-9	750	SHOTPLAY5-1
655	MACROPLAY5-6	687	MACROPLAY8-8	719	-	751	SHOTPLAY5-2
656	MACROPLAY5-7	688	MACROPLAY8-9	720	SHOTPLAY2-1	752	SHOTPLAY5-3
657	MACROPLAY5-8	689	-	721	SHOTPLAY2-2	753	SHOTPLAY5-4
658	MACROPLAY5-9	690	MACROPLAY9-1	722	SHOTPLAY2-3	754	SHOTPLAY5-5
659	-	691	MACROPLAY9-2	723	SHOTPLAY2-4	755	SHOTPLAY5-6
660	MACROPLAY6-1	692	MACROPLAY9-3	724	SHOTPLAY2-5	756	SHOTPLAY5-7
661	MACROPLAY6-2	693	MACROPLAY9-4	725	SHOTPLAY2-6	757	SHOTPLAY5-8
662	MACROPLAY6-3	694	MACROPLAY9-5	726	SHOTPLAY2-7	758	SHOTPLAY5-9
663	MACROPLAY6-4	695	MACROPLAY9-6	727	SHOTPLAY2-8	759	-
664	MACROPLAY6-5	696	MACROPLAY9-7	728	SHOTPLAY2-9	760	SHOTPLAY6-1
665	MACROPLAY6-6	697	MACROPLAY9-8	729	-	761	SHOTPLAY6-2
666	MACROPLAY6-7	698	MACROPLAY9-9	730	SHOTPLAY3-1	762	SHOTPLAY6-3
667	MACROPLAY6-8	699	-	731	SHOTPLAY3-2	763	SHOTPLAY6-4
668	MACROPLAY6-9	700	-	732	SHOTPLAY3-3	764	SHOTPLAY6-5
669	-	701	-	733	SHOTPLAY3-4	765	SHOTPLAY6-6
670	MACROPLAY7-1	702	-	734	SHOTPLAY3-5	766	SHOTPLAY6-7
671	MACROPLAY7-2	703	-	735	SHOTPLAY3-6	767	SHOTPLAY6-8
672	MACROPLAY7-3	704	-	736	SHOTPLAY3-7	768	SHOTPLAY6-9

拡張ソース ID (3)

-: 未使用のID

ID	ソース	ID	ソース	ID	ソース	ID	ソース
769	-	801	-	833	-	865	-
770	SHOTPLAY7-1	802	-	834	-	866	-
771	SHOTPLAY7-2	803	-	835	-	867	-
772	SHOTPLAY7-3	804	-	836	-	868	-
773	SHOTPLAY7-4	805	-	837	-	869	-
774	SHOTPLAY7-5	806	-	838	-	870	-
775	SHOTPLAY7-6	807	-	839	-	871	-
776	SHOTPLAY7-7	808	-	840	-	872	-
777	SHOTPLAY7-8	809	-	841	-	873	-
778	SHOTPLAY7-9	810	-	842	-	874	-
779	-	811	-	843	-	875	-
780	SHOTPLAY8-1	812	-	844	-	876	-
781	SHOTPLAY8-2	813	-	845	-	877	-
782	SHOTPLAY8-3	814	-	846	-	878	-
783	SHOTPLAY8-4	815	-	847	-	879	-
784	SHOTPLAY8-5	816	-	848	-	880	-
785	SHOTPLAY8-6	817	-	849	-	881	-
786	SHOTPLAY8-7	818	-	850	-	882	-
787	SHOTPLAY8-8	819	-	851	-	883	-
788	SHOTPLAY8-9	820	-	852	-	884	-
789	-	821	-	853	-	885	-
790	SHOTPLAY9-1	822	-	854	-	886	-
791	SHOTPLAY9-2	823	-	855	-	887	-
792	SHOTPLAY9-3	824	-	856	-	888	-
793	SHOTPLAY9-4	825	-	857	-	889	-
794	SHOTPLAY9-5	826	-	858	-	890	-
795	SHOTPLAY9-6	827	-	859	-	891	-
796	SHOTPLAY9-7	828	-	860	-	892	-
797	SHOTPLAY9-8	829	-	861	-	893	-
798	SHOTPLAY9-9	830	-	862	-	...	-
799	-	831	-	863	-	1023	-
800	-	832	-	864	-		-