# PTZ Control Center 安装程序

# 目录

目录	2
简介	3
操作环境关于本文件中的描述	4
软件安装	5
安装软件	5
登录到应用程序	8
简单登录功能	
查看操作手册	10
野认设置	10

# 简介

PTZ Control Center 是一款在 Windows 系统上运行的应用软件。

通过在 Windows 个人电脑端运行此软件,您可轻松地远程操控网络上显示的 Panasonic 摄像机。本手册描述了本软件的安装步骤和设置方法。

## 操作环境

必须在下述环境使用本软件。

●操作系统

Windows 8.1 64 位

Windows 10 64 位

## ●个人电脑

中央处理器(CPU): 酷睿 i5-2520M 2.50Ghz 或更高

内存: 4GB 或更大

显示屏: 1280×960 或更高(推荐 1920×1080 或更高)

本软件支持以下摄像机(截至 2021 年 6 月)。

\* 可由以下网站上的 PTZ Control Center 产品页面查看最新的支持型号。

https://pro-av.panasonic.net/en/

●Panasonic 网络摄像机

#### PTZ Camera

- AW-UE 150/155
- AW-UE 100
- AW-HE130
- AW-HR140
- · AW-HE40/70/65
- · AW-UE70
- AW-HE42/68/75
- AW-UE4

#### 控制辅助摄像机

· AW-HEA10

### **POVCAM**

- · AG-UMR20/AG-UCK20
- · AG-MDR25/AG-MDC20

## <注释>

· 在使用摄像机之前,请将固件升级至最新版本。您可从以下网站下载固件。

http://pro-av.panasonic.net/en/

## 关于本文件中的描述

本文件中给出的说明和屏幕或与实物有所差异。

在本文件中,将个人电脑称为"PC"。

## 关于注册和注册商标

- Microsoft、Windows 和 Internet Explorer 是 Microsoft Corporation 在美国的注册商标。
- Intel、Intel Core i7 和 Intel Xeon 是 Intel Corporation 或其附属公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。
- 所有其他名称、公司名和产品名均属其各自公司的商标或注册商标。本手册中未指定 TM 和 ® 标记。

## 软件安装


按照下述操作安装本软件。

## <注释>


- 如要安装本软件,以具有管理员权限的用户身份登录。
- 安装过程中出现用户帐户控制确认时,单击 [Yes] 继续该过程。

## 安装软件


- 1. 双击 Setup.exe,运行安装程序。
- 2. 将显示安装屏幕。单击 [Next]。




3. 将显示软件许可协议。 查看内容,若无问题,选择"I accept the terms in the license agreement",然后单击 [Next]。



4. 将显示开始安装屏幕。单击 [Install]。



5. 单击 [Finish] 关闭该对话框。




6. 安装过程完成。

# 登录到应用程序

从登录到此软件到开始操作的步骤如下所述。

- 1. 从 Windows 菜单,单击 [Start] -> [Panasonic]-> [PTZ Control Center] 以启动软件。
- 2. 此软件的登录画面出现。



- 3. 分别在用户名和密码框中输入用户名和密码, 然后单击 [登录] 按钮。
  - <注释>
    - 默认用户名和密码如下:

用户名: Admin

密码: Admin

4. 如果登录成功,将显示本软件的预览屏幕。

## 简单登录功能

只有权限为"User"的用户才能在登录屏幕上跳过输入用户名和密码按照以下步骤进行设置。

1. 创建以下可执行文件的快捷方式。

右键单击可执行文件,选择"创建快捷方式",然后将其保存在任意位置。

- 32 位的操作系统:
- C:\Program Files\Panasonic\PtzControlCenter\PTZControlCenter.exe
- 64 位的操作系统:
- C:\frac{\text{YProgram Files (x86)}}{\text{YPanasonic}}\frac{\text{YPtzControlCenter}}{\text{YPtzControlCenter}}\frac{\text{VontrolCenter}}{\text{VontrolCenter}} = \text{VontrolCenter} = \text{VontrolCenter

- 2. 右键打开您在步骤1中创建的快捷方式的属性。
- 3. 在「快捷方式」选项卡链接的 PTZControlCenter. exe 路径后输入用户名与密码用户名和密码的前后放一个半角空格。
  - ·用户名: username、密码: password 时的例子 32 位操作系统时:
    - "C:\Program Files\Panasonic\PtzControlCenter\"
    - PTZControlCenter.exe" username password
    - 64 位操作系统时:
    - "C:\Program File(x86)\Panasonic\PtzControlCenter\
    - PTZControlCenter.exe" username password
- 4. 单击确定按钮关闭快捷方式的属性。
- 5. 双击创建的快捷方式,该软件的登录界面显示后,自动完成登录并显示 VIEW 画面。

# 查看操作手册

本软件的操作手册以帮助文件格式提供。

查看操作手册的步骤如下所述。

- 1. 根据之前页面上"登录到应用程序"所述的步骤登录到本应用程序。
- 2. 单击屏幕左上方的②按钮,显示操作程序手册。



# 默认设置

如有必要, 在本软件初次启动时进行默认设置。

详情参见本操作手册"默认设置"一节。